

Windows Mail

[Compartir](#)

[Información general](#) Cómo empezar [Verificación de la configuración](#) [Errores habituales](#) [Solución de problemas](#) [Otros problemas](#)

Para configurar Windows Mail para la cuenta de Gmail:

1. [Habilita el acceso POP en tu cuenta de Gmail](#). No olvides hacer clic en **Guardar cambios** una vez finalizado el proceso.
2. Abre Windows Mail.
3. Haz clic en el menú **Herramientas** y elige **Cuentas...**
4. Haz clic en **Añadir...**
5. Elige **Cuenta de Gmail** y haz clic en **Siguiente**.
6. Escribe tu nombre tal y como deseas que aparezca en el campo 'De:' De mensajes salientes y haz clic en **Siguiente**.
7. Escribe tu dirección de correo electrónico completa de Gmail (nombredeusuario@gmail.com).
8. Introduce la información siguiente en los campos correspondientes:

Tipo de servidor de correo entrante: POP3

Servidor de correo entrante (POP3 o IMAP): pop.gmail.com

Nombre de servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com

El servidor de correo saliente requiere autenticación: habilitado

9. Haz clic en **Siguiente** y escribe tu dirección de Gmail completa (incluido "@gmail.com") y tu contraseña.
10. Haz clic en **Siguiente** y comprueba después la casilla junto a **No descargar mi correo electrónico ahora**. Haz clic en **Finalizar**.
11. En la pantalla **Cuentas de Internet** asegúrate de que está marcada la cuenta de correo **pop.gmail.com** y haz clic en el botón **Propiedades**.
12. En la pestaña **Opciones avanzadas** introduce 465 en la casilla junto a **Correo saliente (SMTP)** y verifica la casilla junto a **Este servidor requiere una conexión encriptada (SSL)**.
13. Marca la casilla que aparece junto a **El servidor requiere una conexión segura (SSL)** en **Correo entrante (POP3)**. La casilla junto a **Correo entrante (POP3)** debería actualizarse automáticamente a 995.
14. Haz clic en **Aceptar**. Ya has acabado. Cierra la ventana **Cuentas de Internet** y haz clic en **Enviar/Recibir** para empezar a comprobar la cuenta de Gmail.